




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales
Centro de Datos

Guía de configuración para cuentas de correo electrónico @unam.mx alojadas en infraestructura local del centro de datos DGTIC


Versión para Android 4.4 y posteriores

Esta guía le ofrece el procedimiento para **configurar** los parámetros de conexión del cliente de correo **para su primer uso**. Esta configuración debe llevarse a cabo a efecto de permitir el óptimo envío y recepción de correos electrónicos.


1. Ingrese al menú del equipo.




2. Entre a la aplicación de correo.



3. Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña. Presione *Configuración manual*.



4. Seleccione tipo de cuenta *IMAP*.



5. Escriba su información como se indica para configurar el servidor de entrada. Al finalizar presione *Siguiente*.



6. Ingrese la configuración del servidor saliente como sigue. Presione *Siguiente*.

The screenshot shows the 'Configuración de cuenta' screen with the following fields and annotations:

- Servidor SMTP:** correo.unam.mx (Annotated: correo.unam.mx como servidor SMTP)
- Puerto:** 587 (Annotated: Puerto: 587)
- Tipo de seguridad:** STARTTLS (Annotated: Tipo de seguridad: STARTLS)
- Requiere acceso:** ☒ (Annotated: Sin excepción el formato es nombredeusuario@unam.mx)
- Nombre de usuario:** manuel.lira@unam.mx (Annotated: Sin excepción el formato es nombredeusuario@unam.mx)
- Contraseña:** (Annotated: Contraseña)

At the bottom, the 'Siguiente' button is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it.


7. Se validará que su información sea correcta.

The screenshot shows the 'Configuración de cuenta' screen with the following fields:


- Servidor SMTP:** correo.unam.mx
- Puerto:** 587
- Tipo de seguridad:** STARTTLS

A validation dialog box is displayed in the center with the text: 'Validando configuración de SMTP...' and a 'Cancelar' button.

8. Aparecerá una pantalla para que configure la frecuencia con que la aplicación verificará si tiene correos nuevos. Seleccione las opciones de acuerdo a sus necesidades y presione *Siguiente*.



9. Asigne el nombre de la cuenta y el nombre para mostrar en los correos salientes. Presione *Siguiente* para terminar la configuración.



Créditos

Elaboración del manual: Ing. José Manuel Lira Pineda
Revisión y corrección técnica: Mtra. Esther Lugo Rojas



Universidad Nacional
Autónoma de México

DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN